

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	PATOLOJİK NUMUNE TAKİP TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.147	Yayın tarihi 02.10.2020	Revizyon No 02	Revizyon tarihi 04.11.2024	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ: Ameliyat sırasında alınan doku örneklerinin güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

2: KAPSAM: Alınan doku örneklerinin tespit edilmesi, etiketlenmesi ve kliniğe gönderilmesi faaliyetini kapsar.

3:SORUMLU KİŞİLER: Cerrah, hemşireler ve ameliyathane yardımcı personeli sorumludur.

4: TANIMLAR

4.1. Formaldehit: Alınan doku örneklerinin tespiti ve saklanması için kullanılan kimyasal solüsyondur.

4.2. Spesimen: Tanı ve tedavi amaçlı olarak ameliyat sırasında alınan tüm doku örnekleri.

4.3. Frozen: Sonucu ameliyat sırasında öğrenilmek üzere gönderilen spesimen.

5. UYGULAMA

5.1.Hemşire ameliyat sırasında alınan doku örneğinin nasıl gideceğini cerrahıtan öğrenir

5.2.Normal patoloji hemşire doku örneğinin ne olduğunu cerraha sorar ve dokunun adını tekrar ederek personele teslim eder.

5.3.Ameliyathane yardımcı personeli spesimenim büyüklüğüne göre içerisinde formaldehit bulunan kavanoza ya da spesimen poşetine yerleştirir. Solüsyonun dökülmesini önlemek için kavanozun ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

5.4.Ameliyathane personeli spesimeni yerleştirirken solüsyonu spesimeni tamamen kapatacak şekilde koymalıdır.

5.5.Spesimenler çıplak elle tutulmamalı, eldiven kullanılmalıdır. Eğer spesimen bir enstrümanla tutulacaksa dokuya zarar verilmemelidir.

5.6.Spesimen kavanozunun ya da torbasının dışı kontamine edilmemeli, kontamine olmuşsa dezenfekte edilmelidir.

5.7.Spesimen kavanozunun ya da torbasının üzerine; tarih, dokunun adı, kaç adet doku alındığı ve alındığı bölgenin adı, cerrahın adı yazılır ve hastanın barkodu yapıştırılır. Patoloji kayıt evrağı kayıt edilir.

5.8.Cerrah tarafından doldurulan "Patoloji istek formu" ile birlikte spesimenler transfer personeli tarafından hasta ile birlikte derlenme odasına götürülür klinik asistanına teslim edilir.

5.9.Kültürler steril koşullarda alınmalı ve sürüntünün ucu kontamine edilmemelidir.

5.10.Anaerop alınan kültürler tercihen anaerop transport besi yerine alınmalıdır. Enjektörle alınmışsa oda havası ile karşılaşmaması için hemen ağzı kapatılmalıdır.

6.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

6.1.Patoloji istek formu

6.2.Patoloji kayıt evrakı