

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ	HASTANIN STERİL OLARAK ÖRTÜLMESİ TALİMATI			 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Kodu AH.TL.151	Yayın tarihi 02.10.2020	Revizyon No 01	Revizyon tarihi 17.03.2023	Sayfa No / Sayfa Sayısı 1/1

1.AMAÇ:

Temizliği yapılmış ve boyanmış ameliyat bölgesinin ve ameliyat sırasında kullanılacak cerrahi aletlerin kontaminasyonunu önlemektir.

2.TALİMAT AKIŞI:

- 2.1. Steril örtme işlemi hemşire ve cerrahlar tarafından yapılır.
- 2.2. Hastayı kapatacak miktarda steril çarşaf hazır bulundurulur. Çarşaf kontamine olmuşsa veya üzerinde delik var ise kesinlikle kullanılmamalıdır.
- 2.3. Örtme işlemi sırasında eldivenli elin hastanın cildine veya masanın herhangi bir yerine değmemesi için steril örtünün kat yerlerine eller geçirilerek kapatma işlemi yapılmalıdır.
- 2.4. Çarşafın ameliyat sahasına yakın uçları kesinlikle belden aşağıya sarkıtılmamalıdır.
- 2.5. Herhangi bir özellik istenmeyen ameliyatlarda örtme işleminde önce hastanın ayak kısmı, sonra baş kısmı örtülür. Daha sonra her iki yan kapatılır. Tekrar baş kısmına ve ayak kısmına birer tane çarşaf atılır. Ameliyat sahasının insizyon bölgesi örtülür ve çamaşır pensleri ile dört çarşaf birbirine tutturulur.
- 2.6. Açıkta kalan veya kontaminasyona neden olacağı düşünülen kısımlar yedek çarşafarla örtülür.
- 2.7. Örtü yerleştirildikten sonra yerinden oynatılmamalıdır.
- 2.8. Ameliyatın özelliğine göre gerekiyorsa steril drep ile örtme yapılabilir.

